

## 1 കുഴിയുടെ അളവ്



ഒരു മീറ്റർ വീതം നീളവും വീതിയും ആഴവുമുള്ള കുഴിയെടുക്കുക. (വിയറ്റാനും സൂപ്പർ ഫോസ്ഫേറ്റ് പ്ലാവിന് ഒന്നരയടി സമചതുരം മതിയാകും.)

## 2 അടിസ്ഥാന വളം



ഇരുപത് കിലോഗ്രാം ചാണകപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ കമ്പോസ്റ്റ്, ഒരു കിലോഗ്രാം റോക്ക് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഒരു കിലോഗ്രാം വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് എന്നിവ നന്നായി മിശ്രണം ചെയ്യണം. (വിയറ്റാനും പ്ലാവിന് 5 കിലോ ചാണകപ്പൊടി, അര കിലോഗ്രാം റോക്ക് ഫോസ്ഫേറ്റ് അര കിലോഗ്രാം വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക്)

## 3 ഉയർത്തിയ തടം




കുഴിയെടുക്കുമ്പോൾ ലഭിച്ച മേൽമണ്ണുമായി മേൽപറഞ്ഞ മിശ്രിതം നന്നായി ഇളക്കി ചേർത്ത ശേഷം അതുപയോഗിച്ച് കുഴി പൂർണ്ണമായി മൂടുക. കുഴിയുടെ മുകൾ ഭാഗം അർദ്ധവൃത്താകൃതിയിൽ കുമ്പാരമായി നിൽക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം മൂടേണ്ടത്.

## 4 പിള്ളക്കുഴി



ഇങ്ങനെ കുമ്പാരമായി നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് തെ നടുനത്തിനുള്ള ചെറിയ പിള്ളക്കുഴിയെടുക്കുക. ഒരു പിടി ചാണകപ്പൊടി റോക്ക് ഫോസ്ഫേറ്റുമായി മിശ്രണം ചെയ്ത് പിള്ളക്കുഴിക്കുള്ളിൽ വിതറിയിടുക.

## 5 കൂട് നീക്കം ചെയ്യൽ




തെ നിൽക്കുന്ന പോളിത്തിൻ കൂട്, അതിനുള്ളിലെ മൺകൂട്ടയ്ക്ക് അശേഷം ഇളക്കം തട്ടാത്ത വിധത്തിൽ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം മുറിച്ചു മാറ്റുക.

## 6 നടുന വിധം



പിള്ളക്കുഴിയിലേക്ക് തെ അതിന്റെ മൺകൂട്ട സഹിതം ഇറക്കി വച്ച് ഉറപ്പിക്കുക. ബഡ്ഡ് സന്ധി കുമ്പയിലെ മൺനിരപ്പിന് അല്പം മുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

## 7 ജലസേചനം




തൈകൾ നട്ട് ആദ്യ മാസങ്ങളിൽ മഴ തുടങ്ങുന്നത് വരെ നന്നായി നനച്ചു കൊടുക്കണം.

## 8 നന ഉറപ്പാക്കുക



വേനൽ കാലത്ത് ചെടികളുടെ ചുവട്ടിൽ ആവശ്യത്തിന് ഊർപ്പം നിലനിർത്തുന്ന രീതിയിൽ നന ഉറപ്പാക്കണം

## 9 തൈകളെ രൂപപ്പെടുത്തൽ



പടർത്തി വളർത്തേണ്ട ഇനങ്ങളിൽ തൈകൾ നട്ട് തറ നിരപ്പിൽ നിന്നും 5 അടി ഉയരം എത്തുമ്പോൾ 3-4 അടി ഉയരത്തിൽ പ്രധാന ശിഖരം മുറിച്ചു ശാഖകൾ വളരാൻ അനുവദിക്കണം.